

SISTEMA GANADERO EXTENSIVO



Destete precoz

Infraestructura y alimentación

El destete precoz puede usarse tanto para mejorar la preñez como para acelerar el engorde de vacas.

Cuando a una vaca se le quita el ternero, sus requerimientos bajan en un 15 a 20 %, lo que les permite mejorar rápidamente el estado y comenzar a presentar celos en pocos días.


Infraestructura necesaria:

- En el corral deben darse todas las condiciones para que el estrés sea el mínimo y para que los terneros aprendan a comer ración lo más rápido posible.
- Se debe contar con un corral sin pasto, que tenga alrededor de 10 metros cuadrados por animal y con sombra en base a árboles o malla de sombra.
- Hay que disponer de alrededor de 10 litros de agua fresca por ternero y por día mientras los terneros permanecen en el corral.
- Se debe disponer de comederos en forma lineal, aproximadamente 40 cm de comedero por animal.
- El objetivo de la etapa de corral es tranquilizar al ternero para que rápidamente comience a comer ración.

Número de terneros a manejar

Depende mucho de los recursos disponibles, pero cada corral puede tener de 100 a 125 terneros. Es difícil manejar un número mayor, ya que se complica el monitoreo del total de animales y pueden pasar desapercibidos problemas que se registren en algún animal.

Otro punto muy importante es cuidar la uniformidad de los lotes para evitar la dominancia.



**SISTEMA
GANADERO
EXTENSIVO**

El personal que trabaje con terneros debe ser observador y prolijo.

Es básico disponer de una ración de buena calidad, no hay que ahorrar en esto.

Alimentación:

En la etapa de corral, junto a la ración se deben suministrar fardos de la mejor calidad posible, en una cantidad tal (menos de 1 kilo diario) que se evite que los animales se llenen y no coman ración.

Cuando los terneros salen del corral y ya ingresan en la etapa de campo se debe continuar con la suplementación con ración a razón de 1% del peso vivo (alrededor de 1 kilo por día en una sola vez por día).

En base a campo natural se puede plantear un esquema básico de 30 días de ración de iniciación o destete precoz (18 % de proteína) y alrededor de 60 días de ración de ternero de calidad un poco inferior (15-16% de proteína) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Etapas del proceso de destete precoz y consumo de ración.

| | Días | Ración 18 % PC | Ración terneros |
|--------------------|---------|----------------|-----------------|
| Corral | 2 a 5 | 500g/día | |
| | 6 a 10 | 1 kg/día | |
| Campo | 11 a 30 | 1 kg/día | |
| | 31 a 90 | | 1 kg/día |
| Kg totales/ternero | | 28 | 60 |

Se debe pensar en suplementar al 1% de PV por día de ración. Si se busca vender un ternero más pesado se puede aumentar esa cifra.

Costo: 30 kg ración iniciación + 60 kg ración terneros. A valores de enero 2018 el costo es de aproximadamente U\$S 30/ternero, el equivalente a unos 15 kg de ternero.

El suministro de ración no se debe cortar abruptamente, sino que se debe reducir en forma gradual.

El destete precoz se considera finalizado cuando el ternero llega a los 130 kg de peso, luego se continúa con el manejo normal de esta categoría.

El peso de los terneros a los que se realiza destete precoz suele ser 10 kg menor al de los terneros que permanecieron al pie de la madre, por lo que esta técnica puede ser más interesante para un productor de ciclo completo que para el productor que vende terneros en otoño.

En cambio, se puede esperar una diferencia apreciable en el peso de las vacas en otoño. El entrar al invierno con vacas preñadas en buen estado es una gran ventaja y sobre todo en vacas de última cría.